

YILFERT GEMLİK NP 20-20-0 ÇİNKO KATKILI SÜPER KOMPOZE

1. NP gübresi Azot, Fosfor gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada bulunduran gübre çeşididir.
2. Bu gübrenin 100 kilogramında 20 kg. saf azot (N), 20 kg. Fosforpentaoksit (P_2O_5) ve bir miktar Çinko (Zn) ihtiva eder.
3. Üretiminde Azot kaynağı Amonyum Sülfat olan 20.20.0 kompoze gübrelerde ayrıca Amonyum Sülfattan gelen Kükürt de mevcuttur. Bundan dolayı bitkilerin kükürt ihtiyacı da bu gübre ile bir miktar karşılanabilir.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT, FOSFOR ve ÇİNKO;

1. Başta pamuk ve hububat bitkilerinde olmak üzere birçok bitkinin ekimi sırasında taban gübresi olarak kullanılır.
2. Gübre kullanımında toprak kirliliği ve verim kaybı yaşamamak için yapılacak olan toprak analizi sonucunda bitkinin Fosfor ihtiyacı da dikkate alınarak kullanım miktarı buna göre ayarlanmalıdır. Eğer yeterli miktarda verilmez ise bitkideki kök gelişimi zayıf olur, olgunlaşma gecikir ve verim düşer.
3. Suda erime özelliği yüksek olduğu ekimden önce veya ekim sırasında tohumla birlikte kullanılabilir.
4. Kompoze gübreler, hareketsiz bitki besin elementi olan Fosforu içerdiği için bitki kök bölgesine yakın karıştırılarak veya tohum yatağına yakın atımı yapılarak bitkiye maksimum fayda sağlanmalıdır.
5. Çinko Azot ve fosforun kullanılmasında rol oynayan enzimler ve hormonlar için çok önemlidir. Karbonhidratların ve şekerin taşınmasında görev alır.
6. Çinko noksanlığında bitkilerde bodurlaşma ve rozetleşmenin yanı sıra, sürgün ucundaki yapraklarda sarı lekeler görülerek ileri aşamada kurumalar oluşur.
7. YILFERT GEMLİK GÜBRE'nin bayileri kanalıyla satışı sunduğu kompoze gübrelerin tamamı ithal olup, Avrupa standartlarındaki kalite, kıymetli Türk çiftçilerine sunulmaktadır.

DEPOLAMA

1. Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutunuz.
2. Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyiniz. İstiflerken sıra yüksekliği en fazla 15 çuval olmasına, çuvaların zeminle temasını keserek ızgaralar kullanmaya özen gösteriniz ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakınız.
3. Kuru ve iyi havalandırılması olan depolarda saklayınız.
4. Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayınız.
5. Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutunuz.
6. Gübreyi nemli ortamda bulundurmayınız.
7. Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösteriniz.
8. Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanınız.
9. Üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayınız.